



	PRIMUS
1	<u>Afname feces</u> : Geef een (kleef)papiertje mee voor het opvangen van de feces. Deze afname is geschikt voor feces cultuur, PCR , feces antigen testen (uitz. Occult bloed) en voor screening CPE en VRE.
2	<u>Afname rectale wisser</u> : Was de anale zone vooraf NIET. Breng de wisser van een e-swab in het rectum tot net voorbij de sfincter. Deze afname is geschikt voor screening CPE en VRE.
3	Bezorg het staal zo snel als mogelijk aan het labo.

1 Toepassing

Beschrijving hoe een fecesstaal en een rectale wisser worden afgenomen.

- Een feces staal kan gebruikt worden voor **cultuur, PCR, feces antigen testen** (uitz. Occult bloed), **VRE en CPE screening**.
- Een rectale wisser kan gebruikt worden voor **VRE en CPE screening**.

2 Doelgroep

Alle bevoegde zorgverstrekkers (artsen en verpleegkundigen) van het JYZ.

3 Definitie & afkortingen

- VRE : Vancomycine Resistente Enterococcen
- CPE : Carbapenemase Producerende Enterobacteriaceae

4 Indicaties

Microbiologisch onderzoek (cultuur, antigen testen, screening naar multi resistente kiemen vb CPE, VRE).

5 Contra indicaties

Geen.

6 Complicaties

Geen.

7 Benodigheden

- Potje met schroefdeksel voor fecesstaal.
- (kleef)papier voor opvangen van feces in het toilet (Glimscode : DISP-FECES-COLL).
- Wisser met Amies transportmedium (eswab).

8 Voorbereiding



Geen.

9 Werkwijze

- Feces staal:
 - Geef een potje met schroefdeksel mee voor de fecescultuur, **PCR** of de antigen testen.
 - Geef ook een (kleef)papiertje mee voor het opvangen van het feces staal in het toilet.
 - Er wordt voldoende staal (hoeveelheid van +/- 1 koffielepel) overgebracht in het potje.
 - Na staalname wordt het staal zo snel mogelijk naar het labo gebracht.

- Rectale wisser:
 - Gebruik een e-swab (hetzelfde type als voor wondcultuur).
 - Vooraf wassen van de anale zone is NIET nodig. Er mogen geen glijmiddelen gebruikt worden.
 - Draag niet steriele handschoenen.
 - Breng de wisser in het rectum om fecaal materiaal te verzamelen. Wis rectaal tot net voorbij de sfincter (zie figuur): de wisser wordt daartoe ongeveer 2à3 cm diep in het rectum gestoken. Tijdens de afname kan de patiënt een licht ongemak voelen.
 - Steek na afname de wisser terug in het buisje.
 - Verwijder de handschoenen, was de handen en bezorg het staal samen met het ingevulde aanvraagformulier aan het labo.

- Op het aanvraagformulier is een hoofdstukje voorzien voor CPE screening. Duid hier aan dat het om een CPE screening gaat, het type afname en vermeld de reden voor de screening.
- Op het aanvraagformulier is een hoofdstukje voorzien voor VRE screening. Duid hier aan dat het om een VRE screening gaat en het type afname.



Screen CPE
 0 Faeces (voorkeur)
 0 Rectale wisser ●

0 Verblijf in buitenland
 0 IZ
 0 Andere:

Screen VRE
 0 Faeces (voorkeur)
 0 Rectale wisser ●

10 Aandachtspunten

- Voldoende staal in het potje overbrengen.

11 Observaties

Geen.

12 Frequentie

Op aanvraag van de arts.

13 Transport naar het laboratorium

Zo snel als mogelijk en zeker binnen de 2 uur.

14 Opleiding

Voor verpleging: nog af te spreken met departement VPK.

15 Diversen

NVT